

# Karšu apkalpošanas termināla lietošanas pamācība darījuma noformēšanai viesnīcās

- Pieņemot rezervāciju, veiciet maksājumu kartes pārbaudi: VISA un MasterCard kartēm – izmantojet termināla funkciju "Kartes pārbaude", American Express kartēm – termināla funkciju "Priekšautorizācija bez kartes klātbūtnes", priekšautorizējamā summa ir 1.00 EUR.
- Reģistrējot viesi, noformējiet viesa karti, kas citā starpā satur detalizētu izmaksu uzskaitiju un atļauju tās ieturēt bez klienta klātbūtnes; klienta paraksts(i) ir tiešā šī uzskaitijuma un atļaujas tuvumā. Viesa kartē ierakstiet maksājumu kartes numuru un derīguma termiņu.
- Veiciet priekšautorizāciju, izmantojot POS termināla funkciju "Priekšautorizācija ar kartes klātbūtni"
- Viesim izrakstoties, veiciet Off-line darījumu; pirkuma summa VISA un American Express kartēm nedrīkst pārsniegt priekšautorizēto par vairāk nekā 15%; MasterCard kartē summai ir jāsakrīt ar priekšautorizēto.
- Papildu izdevumus, kas radušies viesa uzturēšanās laikā (piem. minibārs, WiFi utt.) viesim klātesot, ieturiet, izmantojot POS termināla funkciju "Pirkums". Ja izdevumi ir konstatēti pēc viesa aizbraukšanas, šos izdevumus ieturiet, izmantojot POS termināla funkciju "Pirkums bez kartes klātbūtnes". Uz Darījuma kvīts paraksta joslas uzrakstiet "S.O.F" (Signature On File) un nosūtiet Darījuma kvīts kopiju, viesa kartes kopiju, kurā viesis ar parakstu ir apstiprinājis šo konkrēto izdevumu ieturēšanu un detalizētu rēķinu uz viesa norādīto adresi.
- Viesa neierāšanās gadījumā maksu par vienu nakti ieturiet, izmantojot termināla funkciju "Pirkums bez kartes klātbūtnes". Uz Darījuma kvīts paraksta joslas uzrakstiet "No Show" un darījuma kvīts kopiju kopā ar rezervācijas apstiprinājuma vēstules kopiju nosūtiet viesim.
- Viesnīcai ir kategoriski aizliegts jebkādā veidā glabāt maksājumu kartes pārbaudes kodu (CVV2/CVC2/CID).



## Taustiņš F2 (Izvēlne) .....

Izmanto, lai veiktu priekšautorizāciju un off-line darījumu. Lai ievadītu burtus, (piem. veicot autorizācijas koda ievadi) nospiediet šo taustiņu. Tad spiediet attiecīgo taustiņu uz tastačūras, līdz iegūstāt vajadzīgo burtu.

## ..... Taustiņš F4 (Galvenā izvēlne)

Izmanto, lai veiktu kartes pārbaudi.

## Kartes pārbaude (tikai VISA un Mastercard kartēm)

- Nospiediet taustiņu **F4**.




- Spiediet taustiņu ▼ un apstipriniet izvēlni TRANSAC. ar zalo taustiņu.

GALV. IZVĒLNE	
TRANSAKC.	PAKETE
ATSKAITES	TS.PLUS
LOJAL.PL.	FUNKC.
PARAMETRI	TESTS
TERMINALS	

- Spiediet taustiņu ▼ un apstipriniet izvēlni VERIFY ar zalo taustiņu.

TRANSAKC.	
VERIFY	
ATCELT	
ATGRIEZT	
KOREKCIJA	
BILANCE	

- Izmantojot ciparu tastatūru, ievadiet kartes numuru un apstipriniet ar zalo taustiņu.



- Izmantojot ciparu tastatūru, ievadiet kartes derīguma termiņu un apstipriniet ar zalo taustiņu.

VERIFY	DERĪGA LĪDZ MMGG
<input type="text"/>	
<input type="button" value="◀"/>	

- Ja ir pieejams kartes CVV2 kods, spiediet taustiņu [1]. Citiād spiediet taustiņu [0].

PRIEKSAUT.	CVV2 INDIKATORS
0=IZLAIST	
1=IEVADĪT	
2=NESKAIDRS	
9=TRŪKST	

- Ievadīt CVV2 kodu un apstipriniet ar zalo taustiņu.

PRIEKSAUT.	IEVADİET CVV2
<input type="text"/>	
<input type="button" value="◀"/>	

- Noplēsiet kvīti. Lai izdrukātu klienta kopiju, nospiediet zalo taustiņu, ja kopija nav vajadzīga, sarkano taustiņu.

Atteiktas kartes pārbaudes gadījumā rezervācija nav garantēta. Lūdziet kartes lietotājam norādīt citu karti, ar kuru tiks garantēta rezervācija.

## Priekšautorizācija ar kartes klātbūtni

- Pārbaudiet kartes drošības pazīmes un nospiediet taustiņu **F2**.



- Spiediet taustiņu ▼ un apstipriniet izvēlni PRIEKSAUT. ar zalo taustiņu.

IZVĒLNE	
DATU SŪTĪŠANA	PRIEKSAUT
OFF - LINE	ATCELT

- Ievadiet summu un apstipriniet ar zalo taustiņu.

PRIEKSAUT.	SUMMA
<input type="text" value="0.00"/>	
<input type="button" value="◀"/>	

- Ievietojiet viedkarti nolasītājā ar mikroshēmu uz augšu. Novelciet viedkartī lasītājā, ja tai nav mikroshēma. Lūdziet kartes lietotāju novietot bezkontakta ierīci uz termināla bezkontakta simbola. Pagaidiet, kamēr termināls nolasā bezkontakta ierīci.



- Ja uz termināla ekrāna parādās šāds pazīnojums, nolasiet no kartes priekšpusēs tās numura pedējos četrus ciparus, ievadiet tos un apstipriniet ar zalo taustiņu.

PRIEKSAUT.	IEVADİET KARTES NUM.
PĒDĒJOS 4 CIPARUS	
<input type="text"/>	
<input type="button" value="◀"/>	

- Noplēsiet kvīti. Lai izdrukātu klienta kopiju, nospiediet zalo taustiņu, ja kopija nav vajadzīga, sarkano taustiņu.

DRUKĀT	DRUKĀT KOPIJU?
<input type="button" value="NE"/>	<input type="button" value="JA"/>

- Ja uz kvīts ir paredzēta vieta parakstam, sniedziet kartes lietotājam parakstīt kvīti, pārbaudiet vai paraksts uz kvīts sakrīt ar parakstu uz kartes paraksta panela. Saglabājiet pirmo kvīts eksemplāru ar pilno kartes numuru, kopiju kopā ar maksājumu karti atdodiet kartes lietotājam.

**Uzmanību!** Atteiktas priekšautorizācijas gadījumā naudas rezervācija nav notikusi – lūdziet kartes lietotāju veikt apmaksu ar citu karti, skaidrā naudā vai citādi. Ar karti jārīkojas atbilstoši pazīnojumam uz kvīts.



## Priekšautorizācija bez kartes klātbūtnes

- Nospiediet taustiņu **F2**.



- Spiediet taustiņu **▼** un apstipriniet izvēlni PRIEKŠAUT.

IZVĒLNE
DATU SŪTĪŠANA
PRIEKŠAUT
OFF - LINE
ATCELT

- Ievadiet summu un apstipriniet ar zoļo taustiņu.

PIRKUMS
PIRKUMA SUMMA
0.00

- Izmantojot ciparu tastatūru, ievadiet kartes numuru un apstipriniet ar zoļo taustiņu.



**Uzmanību!** Atteiktas priekšautorizācijas gadījumā naudas rezervācija nav notikusi – lūdziet kartes lietotāju veikt apmaksu ar citu karti, skaidrā naudā vai citādi.

## Pirkums bez kartes klātbūtnes

- Ievadiet summu un apstipriniet ar zoļo taustiņu.

PIRKUMS
PIRKUMA SUMMA
0.00

- Izmantojot ciparu tastatūru, ievadiet kartes numuru un apstipriniet ar zoļo taustiņu.



- Izmantojot ciparu tastatūru, ievadiet kartes derīguma termiņu un apstipriniet ar zoļo taustiņu.

OFF - LINE
DERĪGA LĪDZ MMGG

- Izmantojot ciparu tastatūru, ievadiet kartes derīguma termiņu un apstipriniet ar zoļo taustiņu.

PRIEKŠAUT.
DERĪGA LĪDZ MMGG

- Ja ir pieejams kartes CVV2 kods, spiediet taustiņu **[1]**. Citiādi spiediet taustiņu **[0]**.

PRIEKŠAUT.
CVV2 INDIKATORS
0=IZLAIST
1=IEVADĪT
2=NESKAIDRS
9=TRŪKST

- Ievadiet CVV2 kodu un apstipriniet ar zoļo taustiņu.

PRIEKŠAUT.
IEVADĪT CVV2

- Noplēsiet kvīti. Lai izdrukātu klienta kopiju, nospiediet zoļo taustiņu, ja kopija nav vajadzīga, sarkano taustiņu.

DRUKĀT
DRUKĀT KOPIJU?
NE
JĀ

- Ievadiet summu un apstipriniet ar zoļo taustiņu.

## Off - line darījums

- Nospiediet taustiņu **F2**.



- Spiediet taustiņu **▼** un apstipriniet izvēlni OFF-LINE. ar zoļo taustiņu.

IZVĒLNE
DATU SŪTĪŠANA
PRIEKŠAUT.
OFF - LINE
ATCELT

## AR KARTI

- Ievadiet priekšautorizācijas kvīts numuru un apstipriniet ar zoļo taustiņu.

OFF - LINE
IEVADĪT PRIEKŠAUT.
KVĪTS NUMURU
123

- Ievietojiet viedkartī nolasītājā ar mikroshēmu uz augšu. Novelciet viedkartī lasītājā, ja tai nav mikroshēma. Lūdziet kartes lietotāju novietot bezkontakta ierīci uz termināla bezkontakta simbola. Pagādīet, kamēr termināls nolasī bezkontakta ierīci.



- Ievadiet summu un apstipriniet ar zoļo taustiņu.

OFF - LINE
SUMMA
0.00

- Ja uz termināla ekrāna parādās šāds paziņojums, nolasiet no kartes priekšpusēs tās numura pēdējos četrus ciparus, ievadīt tos un apstipriniet ar zoļo taustiņu.

OFF - LINE
IEVADĪT KARTES NUM.
PĒDĒJOS 4 CIPARUS
123

- Ievadiet autorizācijas kodu no attiecīgās priekšautorizācijas kvīts un apstipriniet ar zoļo taustiņu.

OFF - LINE
IEVADĪT AUT. KODU
123

- Noplēsiet kvīti. Lai izdrukātu klienta kopiju, nospiediet zoļo taustiņu, ja kopija nav vajadzīga, sarkano taustiņu.

DRUKĀT
DRUKĀT KOPIJU?
NE
JĀ

- Ja uz kvīts ir paredzēta vieta parakstam, sniedziet kartes lietotājam parakstīt kvīti, pārbaudiet vai paraksts uz kvīts sakrit ar parakstu uz kartes paraksta paneļa. Saglabājet pirmo kvīts eksemplāru ar pilno kartes pamatojošajiem dokumentiem nosūtiet kartes lietotājam uz norādīto adresi.

## BEZ KARTES KLĀTBŪTNES

- Ievadiet priekšautorizācijas kvīts numuru un apstipriniet ar zoļo taustiņu.

OFF - LINE
IEVADĪT PRIEKŠAUT.
KVĪTS NUMURU
123

- Izmantojot ciparu tastatūru, ievadiet kartes numuru un apstipriniet ar zoļo taustiņu.

OFF - LINE
IEVADĪT PRIEKŠAUT.
KVĪTS NUMURU
123

- Izmantojot ciparu tastatūru, ievadiet kartes derīguma termiņu un apstipriniet ar zoļo taustiņu.

OFF - LINE
DERĪGA LĪDZ MMGG

- Ievadiet summu un apstipriniet ar zoļo taustiņu.

OFF - LINE
PIRKUMA SUMMA
0.00

- Ievadiet autorizācijas kodu no attiecīgās priekšautorizācijas kvīts un apstipriniet ar zoļo taustiņu.

OFF - LINE
IEVADĪT AUT. KODU
123

- Noplēsiet kvīti. Lai izdrukātu klienta kopiju, nospiediet zoļo taustiņu, ja kopija nav vajadzīga, sarkano taustiņu.

DRUKĀT
DRUKĀT KOPIJU?
NE
JĀ

- Uz kvīts paraksta vietas uzrakstiet "S.O.F" (Signature On File). Saglabājet pirmo kvīts eksemplāru ar pilno kartes numuru. Kvīts kopiju kopā ar darījumu pamatojošajiem dokumentiem un viesa kartes, kurā kartes lietotājs ir parakstījis atlauju nonēmt darījuma summu bez viņa klātbūtnes, kopiju nosūtiet kartes lietotājam uz viesa kartē norādīto adresi.

**Uzmanību!** Off - line darījums ar karti nav pierādījums kartes klātbūtnei Darījumā. Lai pierādītu kartes klātbūtni Darījumā, ir jāizmanto termināla funkcija "Priekšautorizācija ar kartes klātbūtni".